

Codex*CCSwitch API Key 接入手册

一、获得 API Key

1. 注册星枢




The image shows a registration form titled "注册新用户" (Register New User) on a dark background. The form includes the following fields and elements:

- 手机号** (Mobile Number): A text input field.
- 验证码** (Verification Code): A text input field with a **获取验证码** (Get Verification Code) button to its right.
- 请输入密码** (Please enter password): A password input field with a red border and a small "x" icon on the right.
- 请输入密码** (Please enter password): A second password input field.
- ☐ **已阅读并同意《用户协议》和《隐私政策》** (I have read and agree to the User Agreement and Privacy Policy).
- 立即注册** (Register Now): A large, colorful button with a gradient from blue to purple.
- 已有账号? 去登录 →** (Already have an account? Go to login →): A link at the bottom of the form.


注册后登陆


2. 新增 key



按使用用途/应用/人员填写名称。点击复制可将 api key 复制到粘贴板。

3. 增加配额






新增配额项目、给项目增加配额。可按线上、线下两种方式增加配额，线上充值支付完成后即可正常使用 api key，线下充值联系客服完成审核后即可正常使用。

二、在 CCSwitch 中配置自定义模型


步骤一：切换到 Codex 页签

下载、打开 CCSwitch 后，在顶部图标栏点击 **Codex 图标**，进入 Codex 路由配置页。



步骤二：进入设置

点击左上角的 设置（齿轮）图标，打开设置面板。



步骤三：开启本地路由

在设置面板中选择「路由」页签，按以下顺序开启路由功能：


1. 打开「在主页面显示本地路由开关」
2. 打开「路由总开关」
3. 在「路由启用」区域，打开 **Codex** 开关

确认「本地路由」状态显示为 **运行中**。




步骤四：新增供应商

返回 CCSwitch 主界面，确认顶部路由开关为 **开启（绿色）** 状态，然后点击右上角「+」按钮，新增供应商。



步骤五：添加新的供应商

在「添加新供应商」页面中，选择「自定义配置」。



步骤六：填写供应商信息

在「编辑供应商」页面中，按要求填写以下字段：

字段	填写说明
供应商名称	自定义名称，例如：星枢
API Key	从星枢平台获取的 API Key
API 请求地址	https://token.soar.qjclouds.cn/laserStreamEr/00000000/v1

← 编辑供应商

供应商名称

星枢

自定义名称即可

备注

例如：公司专用账号

官网链接

https://example.com (可选)

API Key

.....

星枢申请的api key

👁

API 请求地址

🔗 完整 URL ☐

https://token.soar.qjclouds.cn/laserStreamEr/00000000/v1

api请求地址

🔗 管理与测速

💡 填写兼容 OpenAI Response 格式的服务端点地址

🔒 保存

步骤七：展开高级选项

填写完基础信息后，下滑页面，点击「高级选项」展开更多配置。

← 编辑供应商

💡 填写兼容 OpenAI Response 格式的服务端点地址

> 高级选项

包含本地路由映射、模型映射、思考能力与自定义 User-Agent。供应商使用 Chat Completions 协议或非 GPT 模型时，需在此开启本地路由映射。

💡 当前应用处于代理接管状态。这里编辑的是存储的供应商配置，真实 live 配置已由代理临时接管

auth.json (JSON) *

1 {

2 "OPENAI_API_KEY": "fw1MA6uWi4imA2EsTBfc1M2wZqqykenJ"

3 }

🌐 格式化

代理接管中显示的是存储的 auth 配置，不是实时 auth.json

📄 保存

步骤八：开启本地路由映射与思考模式

在高级选项中，打开以下两个开关：

1. **需要本地路由映射**：Codex 原生仅支持 OpenAI Responses API 与 GPT 系列模型；若供应商使用 Chat Completions 协议或非 GPT 模型，需要开启此开关。
2. **支持思考模式**：上游 Chat Completions 接口支持 thinking 时启用。

← 编辑供应商

填写兼容 OpenAI Response 格式的服务端点地址

高级选项

需要本地路由映射

Codex 目前仅原生支持 OpenAI Responses API 与 GPT 系列模型；如果您的供应商使用 Chat Completions 协议或非 GPT 模型（如 DeepSeek、Kimi），则需要打开本开关，并在使用过程中保持本地路由开启。

思考能力

预设供应商已自动配置；自定义供应商会按名称/地址自动推断。仅当自动识别不准时才需手动覆盖。

支持思考模式

上游 Chat Completions 接口支持开启或关闭 thinking 时启用。Kimi、GLM、Qwen 等通常属于这一类。

支持思考等级

上游支持 low/high/max 等思考深度控制时启用。启用后会自动启用思考模式，并把 Codex 的 reasoning.effort 转成上游 Chat 参数。

自定义 User-Agent

Mozilla/5.0 ...

预设

保存

步骤九：配置模型映射

继续在「模型映射」区域，点击「+ 添加模型」，按需添加星枢官网已上架的模型。配置规则如下：

- **菜单显示名**：Codex 前端展示的名称，可自定义
- **实际请求模型**：根据星枢官网模型名填写
- **上下文窗口**：按模型实际配置填写

示例模型：qwen-plus、kimi-k3、deepseek-v4-flash、qwen3.7-max、qwen3.8-max、openai/gpt-5.6-luna、openai/gpt-5.6-terra、openai/gpt-5.6-sol、glm-5.2、anthropic/claude-table-5 等，更多模型详见星枢官网

确认所有信息填写无误后，点击右下角「保存」按钮。

修改模型映射后，需要重启 Codex 才能刷新模型列表。

← 编辑供应商

模型映射

① 获取模型列表 + 添加模型

生成 Codex model_catalog_json，让 /model 命令显示这些第三方模型名；表中条目按填写内容原样保存。修改后需要重启 Codex 才能刷新模型列表。


菜单显示名	② Codex前端展示名称，可自定义	实际请求模型	③ 根据星枢官网模型填写	上下文窗口	④ 按模型配置上下文窗口
qwen-plus		qwen-plus		200000	
kimi-k3		kimi-k3		200000	
deepseek-v4-flash		deepseek-v4-flash		200000	
qwen3.7-max		qwen3.7-max		200000	
qwen3.8-max		qwen3.8-max		200000	
openai/gpt-5.6-luna		openai/gpt-5.6-luna		200000	
openai/gpt-5.6-terra		openai/gpt-5.6-terra		200000	
openai/gpt-5.6-sol		openai/gpt-5.6-sol		200000	
glm-5.2		glm-5.2		200000	
anthropic/claude-fable-5		anthropic/claude-fable-5		200000	

⑤ 保存

步骤十：检查使用状态

返回 CCSwitch 主界面，确认：

- 顶部本地路由开关保持 开启
- 刚添加的星枢供应商显示 「使用中」



三、在 Codex 中切换模型

下载、打开 Codex 后，在右下角点击 **Model** 区域，即可选择并切换已配置的星枢模型。

